


## Information zur Weiterentwicklung Bildverortung 2025

Service Paket 09/2025

### PLAN ERSETZEN MIT UNTERSCHIEDLICHER SKALIERUNG

Mit dem Service Update ist es nun möglich, Pläne mit verschiedenen Skalierungen zu ersetzen.

- Dazu nutzen Sie wie bisher die Schaltfläche „Neu“ bei Planhistorie



- Anschließend wählen Sie den neuen Plan aus, der den vorhandenen ersetzt – die Markierungen bleiben wie gewohnt erhalten

- Nach der Auswahl werden der alte und der neue Plan transparent übereinandergelegt und Sie erhalten ein Fenster mit Anweisungen für das Plan Ersetzen



- Wenn die Pläne die gleiche Skalierung haben, liegen Sie direkt übereinander und Sie können den Plan direkt über die Schaltfläche „Fertig“ einsetzen

- Bei unterschiedlichen Skalierungen (wie im Beispiel) müssen Sie wie in der Anweisung beschrieben den neuen Plan so verschieben, dass dieser in einem Punkt (z.B. Eckpunkt des Gebäudes) mit dem ursprünglichen Plan übereinstimmt – das Fenster mit den Anweisungen kann beliebig verschoben werden




- Danach wechseln Sie zu dem Punkt „Punkt bestimmen / Plan einpassen – dabei erscheint mittig ein roter Kreis, der auf den zuvor gewählten gemeinsamen Schnittpunkt geschoben werden muss




- Wenn er Mauszeiger sich nicht beim roten Kreis befindet, wird dieser als Punkt dargestellt



- Im letzten Schritt können Sie den Plan mit gedrückter Maustaste an beliebiger Stelle skalieren, sodass dieser genau über dem ursprünglichen Plan liegt – über die Schaltfläche „Fertig“ wird der Plan dann endgültig ersetzt (den alten Plan finden Sie weiterhin unter Planhistorie)




- Ab jetzt kann mit dem neuen Plan weitergearbeitet werden (den alten Plan finden Sie weiterhin unter Planhistorie)




## WEITERE NEUERUNGEN

- Die Bilderanzeige in der Projektverwaltung kann mit dem Update ein- und ausgeblendet werden



- Plankorrekturen, die in der App angelegt wurden, können nun optional in der PC-Version mit gedruckt werden
  - In der App konnten auch schon bisher Plankorrekturen vorgenommen werden



- Im Druckdialog ist nun die Option „Plankorrekturen drucken“ zu finden

